



Manual de cambio de conexión a Grupos

1.- Selecciona conexión a HEC Producción, y presiona el lápiz para editar.



2.- Aparecerá esta pantalla donde hay que cambiar el tipo de conexión a selección de grupos/servidores.

Propiedades de entrada de sistema

Conexión Red Code page

Seleccione el tipo de conexión y, si es necesario, especifique los parámetros de sistema. Si desea que el sistema realice una propuesta para la descripción, borre la descripción antigua. El pulsador 'OK' sólo está activo si se han indicado todos los datos de entrada necesarios.

Tipo de conexión

Selección de grupos/servidores

Servidor de aplicación específico de usuario

Parámetros conexión al sistema

Descripción	HEC PRD
ID sistema	FS1
Número de instancia	00
SAProuter	
Grupo/Servidor	PUBLIC
Servidor de mensajes	vhfrifs1ci.hec.frisa.com

OK Cancelar Ayuda

Propiedades de entrada de sistema

Conexión Red Code page

Seleccione el tipo de conexión y, si es necesario, especifique los parámetros de sistema. Si desea que el sistema realice una propuesta para la descripción, borre la descripción antigua. El pulsador 'OK' sólo está activo si se han indicado todos los datos de entrada necesarios.

Tipo de conexión Selección de grupos/servidores


Parámetros conexión al sistema

Descripción	HEC PRD
ID sistema	FS1
Servidor de mensajes	vhfrifs1ci.hec.frisa.com:3601
SAProuter	
Grupo/Servidor	PUBLIC
Número de instancia	00

OK Cancelar Ayuda

3.- Al hacer el cambio en la pantalla se borrará la información y hay que teclear o hacer copy/paste en el siguiente orden:

1. Primero se captura la descripción
2. Tecllea el ID sistema
3. El servidor de mensajes
4. Por último, se selecciona el grupo/servidor.



Descripción: **HEC PRD**

ID sistema: **FS1**

Servidor de mensajes: **vhfrifs1ci.hec.frisa.com:3601**

Grupo/Servidor: **PUBLIC**

4.- Asegúrate que en la pestaña de red no este seleccionado el Secure Network y dar clic en OK.

